

Le port de l'équipement de protection individuelle (EPI) adéquat est requis durant l'exécution des tâches décrites ci-après.

1. Mettre en marche la scelleuse thermique.
2. Prendre une photographie du visage du défunt à l'aide d'un appareil photo numérique ou d'un téléphone mobile. Envoyer la photo par Wi-Fi, courrier électronique ou texto au responsable du site en employant une liaison sécurisée.  
Décontaminer l'appareil photo ou le téléphone portable, ou le mettre au rebut conformément aux mesures appropriées.
3. Positionner le brancard avec trois sacs mortuaires préalablement ouverts à côté du lit d'hôpital.
4. Ramener le(s) drap(s) par-dessus et autour du corps. Ne pas toucher et ne pas nettoyer le corps. Ne pas retirer le matériel médical inséré dans le corps.
5. Retirer le premier sac du brancard. Faire rouler précautionneusement le corps enveloppé dans les draps tout en faisant glisser le premier sac en-dessous.
6. Transférer entièrement le corps dans le premier sac. Fermer la fermeture à glissière du sac. Réduire au maximum la quantité d'air présente dans le sac.
7. Désinfecter les mains gantées à l'aide d'une solution à base d'alcool. Si des surfaces de l'EPI ont visiblement été contaminées, les désinfecter avec une lingette désinfectante agréée par l'EPA.
8. Désinfecter la partie externe du premier sac avec un désinfectant à usage hospitalier agréé par l'EPA.
9. Transférer le premier sac contenant le corps sur le brancard, en le positionnant sur le deuxième sac.
10. Désinfecter les mains gantées à l'aide d'une solution à base d'alcool.
11. Replier le deuxième sac autour du premier et le sceller thermiquement à environ 5 cm des bords. Retirer l'air présent dans le deuxième sac. Procéder à un nouveau scellement thermique à environ 2,5 cm sous le cordon de soudure initial et effectuer une soudure en diagonale dans les angles. Retirer l'excès de matériau le long du cordon de soudure à l'aide d'une paire de ciseaux. Mettre hors tension ou débrancher la scelleuse thermique. Décontaminer la scelleuse thermique avant de la retirer de la zone chaude ou de la réutiliser.
12. Désinfecter la partie externe du deuxième sac avec un désinfectant à usage hospitalier agréé par l'EPA.
13. Désinfecter les mains gantées à l'aide d'une solution à base d'alcool.
14. Placer le troisième sac mortuaire autour du deuxième. Fermer la fermeture à glissière du troisième sac. Immobiliser la fermeture à glissière en position fermée avec une attache autobloquante.
15. Désinfecter les mains gantées à l'aide d'une solution à base d'alcool.
16. Déplacer le brancard vers la zone de décontamination.
17. Désinfecter la surface du sac mortuaire avec un désinfectant à usage hospitalier agréé par l'EPA.
  - Commencer par appliquer le désinfectant à usage hospitalier sur la partie supérieure du sac, puis sur les surfaces exposées du matelas du brancard.
  - Faire rouler le sac sur un côté pour décontaminer la moitié inférieure du sac et la partie ainsi exposée du matelas du brancard.
  - Répéter l'opération de l'autre côté du sac et du brancard.
  - Après avoir retiré les souillures visibles à l'aide de la lingette désinfectante agréée par l'EPA, appliquer à nouveau le désinfectant à usage hospitalier agréé par l'EPA et laisser s'écouler un temps de contact suffisant, conformément aux spécifications du fabricant.
18. Désinfecter les surfaces du brancard, des poignées jusqu'aux roues, avec un désinfectant à usage hospitalier agréé par l'EPA.
19. Désinfecter les mains gantées à l'aide d'une solution à base d'alcool.
20. Pousser le brancard de sorte que seuls le brancard et le sac mortuaire décontaminé pénètrent dans la zone froide. Ne pas entrer dans la zone froide. Le corps sera réceptionné par une nouvelle équipe.
21. Avancer jusqu'à la zone de retrait de l'EPI.

**Pour plus d'informations : Consignes pour le traitement sécurisé des dépouilles et restes humains dans les hôpitaux et morgues aux États-Unis. <http://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/hospitals/handling-human-remains.html>**